

# Guide d'utilisation de DVDSHrink fr Transférer un film avec ou sans les bonus vers un DVD vierge

par *Youri* le 16 juin 2003

**Important** : ce guide n'a pas pour vocation d'inciter au piratage vidéo, mais juste d'effectuer des sauvegardes de vos dvd personnels. en aucun cas, l'auteur ainsi que le site, affichant ou proposant ce guide, ne pourront être tenu responsable de l'utilisation qu'en feront toutes personnes le consultant, et ne pourront être poursuivis en justice, pour quelques raisons que ce soit, concernant ce guide et son utilisation .

## Matériel et logiciel requis :

- <http://www.dvdshrink.org/> (cliquez sur le drapeau anglais puis sur "Where" et enfin sur la langue que vous désirez...)
- Un PC assez puissant (mini 1GHz et 256Mo de Ram)
- Un lecteur de DVD-Rom et/ou
- Un graveur de DVD (+R(W) ou -R(W)
- Un DVD original dont vous possédez le ticket de caisse
- Un DVD vierge


## Etape 1 : Téléchargement et installation

Téléchargez DVDSHrink fr (voir le lien ci-dessus) et l'extraire dans un dossier quelconque; L'extraire dans "Program Files" n'a pas d'importance, vu que le logiciel n'utilise pas de dll, et n'est pas un logiciel auto-install mais juste un exécutable.


## Etape 2

Vous pouvez utiliser dvdshrink de deux façons : soit avec un dvd ripper sur le disque dur, soit directement à partir de la source. Le dvd lui-même concernant le dvd ripper, il suffit de consulter le guide smart ripper (ou DVD Decrypter bientôt sur le site) et de faire un rip en mode files et de tout sélectionner, au niveau des vobs, mais le gain de vitesse est tellement minime que je conseille de le faire à partir du dvd en direct.

Insérez le dvd original, dont vous possédez le ticket de caisse, dans votre lecteur dvd rom ou le graveur de dvd, peu importe. Si votre player habituel de dvd se lance, (power dvd, win dvd etc) arrêtez le et fermez-le. Lancez dvd shrink et validez la ligne : "je suis d'accord pour la licence", et cliquez sur "suivant".




Cliquez sur **DVD**, une fenêtre de sélection s'ouvre



Validez le lecteur voulu en le sélectionnant et cliquez sur **ok**. DVDShrink scanne le dvd pour avoir les paramètres de compression de chacun de ses éléments :

### Etape 3



L'option **DVD Entier** est cochée, ce qui nous donne en mode DVD non recompressé, un Film impossible à graver, l'échelle rouge indique le dépassement par rapport à la taille d'un DVD-R (en vert), ici **6,833MB** au lieu de **4,456MB**.  
Cliquez sur le "+" devant **"Main Movie"** afin d'étendre l'arborescence :


DVD	Compressed	Original
DVD		
Menus	852 MB	852 MB
Main Movie		
Title 1	4,631 MB	4,631 MB
Extras	1,348 MB	1,348 MB

Ici, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul fichier de 4.631 MB (sur certains dvd, on se retrouve avec plusieurs fichiers, qui doivent correspondre à plusieurs angles, ou plusieurs options, comme le film avec les séquences coupées incluses ...)  
Ici, le Title 1 seul ne tiendrait pas sur un DVD (mais il dépasse juste), aussi on ne va pas avoir besoin de le recompresser, mais le débarrasser de tout ce qu'on ne veut pas (on pourra ensuite compléter le dvd-r en y rajoutant des bonus si l'on veut).

## Etape 4

Cliquer ensuite sur **Remanier**

Vous vous retrouverez devant une page avec juste les titres du dvd dans la case "Titles", comme ci-dessous; donc on sélectionne le "Title 1" puis on le fait glisser dans la case "DVD".



Pour connaître le bon angle, il suffit de vérifier avec un logiciel de lecture DVD, lancer le film et vérifier l'angle affiché. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec la case streams remplie avec tous les fichiers inclus dans le film et c'est là que l'on procède au réglage :

Video		Size
<input checked="" type="radio"/>	No Compression	3,644 MB
<input type="radio"/>	Level 1 5%	3,461 MB
<input type="radio"/>	Level 2 10%	3,279 MB
<input type="radio"/>	Level 3 15%	3,097 MB
<input type="radio"/>	Level 4 20%	2,915 MB
<input type="radio"/>	Level 5 25%	2,733 MB
<input type="radio"/>	Level 6 30%	2,550 MB
<input type="radio"/>	Level 7 35%	2,368 MB
<input type="radio"/>	Level 8 40%	2,186 MB
<input type="radio"/>	Level 9 45%	2,004 MB
<input type="radio"/>	Level 10 50%	1,822 MB
<input type="radio"/>	Still Pictures 80%	716 MB

Audio		Size
<input type="checkbox"/>	1. AC3 6-ch English	276 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	2. AC3 6-ch French	276 MB
<input type="checkbox"/>	3. AC3 6-ch Dutch	276 MB
<input type="checkbox"/>	4. AC3 2-ch English - Direc	117 MB

Subpicture		Size
<input type="checkbox"/>	1. English	9 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	2. French	2 MB
<input type="checkbox"/>	3. Dutch	2 MB
<input type="checkbox"/>	4. English - Director's Com	7 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	5. French - Director's Com	8 MB
<input type="checkbox"/>	6. Dutch - Director's Comm	7 MB
<input type="checkbox"/>	7. French	0 MB
<input type="checkbox"/>	8. Dutch	0 MB

dans l'exemple j'ai désélectionné les "subpictures" "english" et "dutch", je ne conserve que les sous-titres français ainsi que pour l'audio j'ai désélectionné "english" et "dutch", je ne conserve que le "french".

Pour la vidéo je vois qu'il me reste plein de place dans la barre de progression en haut




donc je laisse la vidéo sans recompression.

**Sinon**  
si vous avez un film qui est trop gros pour rentrer sur un dvd-r, il suffit de régler la compression devant lui être appliqué en choisissant les différents "Levels" de la vidéo dans la case streams. Vous pourrez régler votre recompression et passer à l'étape 6 directement mais : **attention pour les levels à partir de 7 et plus, (> 30%), la qualité s'en ressent !**

## Etape 5


La partie suivante concerne uniquement les films dont la capacité sans recompression ne dépasse pas la taille d'un DVD R (comme c'est le cas pour ce film); ensuite vu qu'il me reste de la place je vais essayer de mettre les bonus qui m'intéressent, pour cela il vous suffit de cliquer sur **DVD Entier** et d'aller dans le répertoire "extra" et de scanner tous les gros fichiers (supérieur a 50 mo) et de repérer leur "Title".



Sélectionnez les langues ainsi que les sous-titres désirés pour chacun des bonus ajouté, mais attention : **il faut parfois sélectionner une deuxième piste audio car la première n'existe pas**. Le mieux est donc d'explorer d'abord le DVD avec un player et de repérer les différentes pistes pour chaque bonus.

## Etape 6

A ce stade, tous les réglages sont effectués; il ne reste plus qu'à créer les fichiers, on clique donc sur "Sauver".



Après, on lui indique où placer les fichiers à graver, attention **il faut créer, au préalable, un dossier nommé VIDEO\_TS dans le fichier de placement**, sinon dvdshrink plante. On coche la case "Toutes zones" ou on choisit la zone voulue et on peut donner une id fournisseur au dvd grave, ensuite on clique sur **OK**. Je vous déconseille de cocher la case de prévisualisation qui ralentit le processus. Les fichiers ont été créés, il faut les lire avec un player (windvd ou power dvd) afin de vérifier le bon fonctionnement des langues surtout pour les bonus car comme je l'ai dit plus haut, il arrive que la piste french n'existe pas.

Il ne vous reste plus qu'à les graver avec votre logiciel préféré (consulter la FAQ du site sur la gravure DVD) :

Avec Nero de Ahead Software, par exemple, lancez la création d'un nouveau DVD-Vidéo, en laissant toutes les options par défaut. Glissez-lâchez tous les fichiers créés par DVD Shrink dans le dossier VIDEO\_TS de Nero, puis lancer la gravure. A l'éjection du disque, en fin de gravure, vous récupérez votre nouveau DVD-Vidéo. Bon film !

NB.: Tutoriel expliqué en image : [http://www.dvdshrink.info/nero-video\\_tr.php](http://www.dvdshrink.info/nero-video_tr.php) ou [http://www.dvdshrink.info/guides\\_tr.php](http://www.dvdshrink.info/guides_tr.php)  
Plus d'info sur la copie de DVD : <http://doom9.free.fr/mpg/dvdbackup-guides.htm>